GOLD M1 EXPERT ADVISOR

無双竜

ゴールド専用 自動売買EA ／ 取扱いマニュアル

対応：MetaTrader 5（ヘッジング口座） ／ 開発：朝日奈りさ

1. 無双竜とは

無双竜（むそうりゅう）は、ゴールド（XAUUSD／GOLD）の1分足で動く自動売買EAです。相場の方向を一発で当てにいくのではなく、トレンドの出ている方向へ小さな建玉を少しずつ積み上げ、抱えた建玉を内部ロジックでまとめて管理しながら利益を拾っていきます。

ナンピンや回復グリッドと違い、**損切りを備えた設計**です。ここまで逆行したら引く、という線を持っているため、含み損が無限に膨らみ続けることはありません。ただし自動売買である以上、リスクがなくなるわけではありません。相場の急変では損失が出る場面もあります。

2. 動作条件

対応ブローカー	IC Markets または HFM（この2社以外では起動しません）
プラットフォーム	MetaTrader 5（MT5）専用。MT4では動きません
口座タイプ	ヘッジング口座。低スプレッドの口座（IC Markets＝Raw Spread／HFM＝Zero）を推奨
口座通貨	日本円（JPY）を推奨（他通貨でも金額設定は自動換算されます）
口座種別	リアル口座のみ（デモ・コンテスト口座では起動しません）
銘柄／時間足	ゴールド（XAUUSD／GOLD）／1分足（M1）専用
認証	登録した口座番号でのみ稼働。別途Web認証（DLL使用の許可が必要）

※上記を満たさないと起動時にメッセージが出て動きません。認証がまだの場合は、公式LINEに口座番号をお送りください。

3. 導入のしかた（MT5への入れ方）

1. 受け取ったフォルダから、無双竜の本体ファイルと推奨設定（.setファイル）をダウンロードする
2. MT5の「ファイル → データフォルダを開く → MQL5 → Experts」に本体ファイルを入れる

3. MT5を再起動する（またはナビゲーターを右クリックして更新）
4. ゴールド（XAUUSD／GOLD）の「1分足（M1）」チャートを開く
5. ナビゲーターの「無双竜」をチャートにドラッグ＆ドロップする
6. 設定画面の「全般」タブで「DLLの使用を許可する」にチェックを入れる
7. 「パラメータの入力」タブで、推奨設定の.setファイルを読み込む（「読み込み」ボタン）
8. ツールバーの「アルゴリズム取引（自動売買）」をオンにする

稼働のサイン
チャート右上に無双竜のパネルが表示され、パネル内に「認証　Web認証OK」と緑色で出ていれば、認証が通って稼働できる状態です。状態欄が「稼働中」になっていることも確認してください。

4. 画面パネルの見方

チャート右上の金枠パネルに、今の状態がまとまって表示されます。

表示	意味
状態	稼働中／新規停止中／停止中。自動売買のオン・オフや手動停止の状態を示します
認証	「Web認証OK」＝認証が通っている状態（緑色）
買い／売り	その向きの保有本数と、合計の含み損益（口座通貨）
残高／有効証拠金	口座の残高と、含み損益を反映した有効証拠金
本日／週間／月間損益	確定した損益の合計（自EA分のみ）

パネルのボタン

新規エントリー停止／再開	新しい建玉だけを一時停止します（保有中のポジションはそのまま運用を続けます）
買い決済／売り決済	その向きのポジションをまとめて決済します
全決済	買い・売りをすべて決済します

※ボタンは押すとすぐ実行されます（確認ダイアログは出ません）。

5. 推奨設定と資金の目安

基本は、同梱の推奨設定（.setファイル）を読み込んだ状態でそのままお使いください。細かい売買の判断にかかわる設定は、あらかじめ最適な値で固定しています。

推奨証拠金 **0.01ロットあたり 200万円**

ロットを上げるときは、同じ割合で資金も増やしてください。利益はロットに比例して伸びますが、ドローダウン（最大の落ち込み）の比率は変わりません。余力に余裕があるほど、安定して運用しやすくなります。

自分で調整できる主な設定

設定	内容
1本あたりのロット	1回に建てる基本ロット。既定は0.01
複利（オートロット）	残高に応じてロットを自動で増減。既定はオフ（固定ロット）
毎日の全決済	毎日決まった時刻に一度すべて決済。翌日へ持ち越さない運用。既定オン・時刻は変更可
金曜の全決済	金曜の指定時刻で全決済し、週明けまで新規を停止。既定オン・時刻は変更可
スプレッド上限	取引コストが広がりすぎたときは新規を見送る。既定オン
パネル表示	パネルの表示オン・オフ、表示位置、残高・確定損益の表示有無

※上記以外（売買の判断ロジックにかかわる数値）は非公開で固定しています。成績の再現性を保つための設計です。

6. 運用のときに知っておいてほしいこと

- 無双竜は「少しずつ・たくさん」積み上げる性質上、保有本数が多くなる場面があります。本数が増えるほど必要な証拠金も増えるため、資金に余裕を持たせてください。
- 損切りを備えた設計ですが、相場の急変・一方向への強い動きでは、まとまった損失が出ることがあります。
- 取引コスト（スプレッド）の影響を受けやすいEAです。推奨した低スプレッドの口座タイプでお使いください。
- VPSや常時起動のPCで動かすと、取りこぼしが少なくなります。

7. うまく動かないとき

症状	確認すること
パネルが出ない／「停止中」のまま	ツールバーの「アルゴリズム取引」がオンか。土日はパネルは出ますが新規は動きません
「Web認証OK」が出ない・起動時にメッセージ	「DLLの使用を許可する」にチェックが入っているか。口座番号の認証が済んでいるか（未登録なら公式LINEへ）

起動できない旨の表示が出る	対応ブローカー・MT5・リアル口座・ヘッジング・ゴールド M1チャートの条件を満たしているか
新規の建玉が入らない	スプレッドが上限を超えていないか、証拠金に余裕があるか、新規停止ボタンを押していないか

解決しないときは、公式LINEにそのまま状況をお送りください。一つずつ一緒に確認します。

8. リスクと免責

必ずお読みください

無双竜は自動売買EAであり、将来の利益を保証するものではありません。掲載しているバックテストは過去の一定期間の結果であり、同じ成績が今後も続くことを約束するものではありません。これから同程度またはそれ以上の下落が来れば、ドローダウンが過去より大きくなる可能性があります。

FX・CFD取引には、相場変動・金利・流動性などにより、預託した証拠金を上回る損失が生じるおそれがあります。運用は、余裕資金の範囲で、ご自身の判断と責任において行ってください。

9. サポート

設定・エラー・運用の相談は、公式LINEで受け付けています。

公式LINE： https://lin.ee/y0WgneE

受け取り方・設定ガイド（note）： https://note.com/asahina_risa/n/n2b238fab2fe4